


Changelog: IP-Interface / Router (Serie 02)

 English version on bottom pages



SCN-IP000.02, SCN-IP100.02

Datum: 27.04.2020

Datenbank-version (ETS)	Datum	Datenbank Änderungen	Datenbank-Dateiname
v1.1b	07.05.2019	Name der Produkte an die neue Serie 03 angepasst.	MDT_KP_SCN_02_03_IP_Router_Interface_V11b.knxprod
v1.1a	05.05.2017	Defaultwert für Beschreibung des Geräts, Auswahl der Multicastadresse geändert	MDT_KP_IP_Router_Interface_02_V11a.knxprod
v1.0	11.04.2016	Initial	MDT_KP_IP_Interface_Router_V10.knxprod

Datenbank-version (ETS)	Datum	Datenbank Änderungen	Datenbank-Dateiname
v1.0c (Email)	07.05.2019	Name der Produkte an die neue Serie 03 angepasst.	MDT_KP_SCN_02_03_Email_Function_IP_Router_Interface_V10c.knxprod
v1.0b (Email)	20.04.2016	Applikationsname geändert	MDT_KP_IP_Router_Interface_02_Email_V10b.knxprod
v1.0a (Email)	29.11.2015	Default Name des Gerätes geändert	MDT_KP_IP_Router_Interface_02_Email_V10a.knxprod
v1.0 (Email)	10.11.2015	Initial	MDT_KP_IP_Router_Interface_02_Email_V10.knxprod

Firmware-version	Datum	Hardware Änderungen	Kompatibilität zu Datenbanken
v1.0.14	27.04.2020	Anpassung für Email-Funktionalität	alle
v1.0.13	02.03.2020	Optimierung: DNS Handling	alle
v1.0.12	04.12.2018	Bugfix: Statusbericht Montag-Freitag und Samstag-Sonntag sendet nichts aus	alle
v1.0.11	27.11.2018	Standard SMTP Port geändert	alle
v1.0.10	12.11.2018	DHCP Timing für Fritzbox verbessert, kleinere Verbesserungen für E-Mail und Uhrzeit	alle
v1.0.9	08.06.2018	Bootloader Update	alle
v1.0.8	09.01.2018	Verbessertes Startverhalten	alle
v1.0.7	20.09.2017	Nur SCN-IP100.02 (IP-Router): Bugfix: Manueller Rückfall, Long-Frame von IP nach TP	alle
v1.0.6	13.07.2017	Änderungen für Produktion	alle
v1.0.5	28.06.2017	NTP-Server änderbar über Webinterface, Email-Konfigurierung über HTTP-Post, Email-Adresslänge vergrößert auf 90 (zuvor 56), Leseanforderungen bei Neustart werden nun mit 500ms Pause zwischen jeder Anfrage gesendet	alle
v1.0.3	30.11.2015	Neuer Button im Webinterface zum setzen der Tunneling-Adressen, Bugfix: Webinterface war nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar	alle
v1.0.2	03.11.2015	Initial	alle

Hinweis: die Hardwareversion steht auf der rechten Gehäuseseite

Hinweis: die Datenbankversion ist in der ETS unter Programmversion zu finden

Changelog: IP-Interface / Router (Series 02)

 English version on bottom pages



SCN-IP000.02, SCN-IP100.02

Date: 27.04.2020

Database-version (ETS)	Date	Database changes	Database-Filename
v1.1b	07.05.2019	Name of product changed for serie 03 (secure)	MDT_KP_SCN_02_03_IP_Router_Interface_V11b.knxprod
v1.1a	05.05.2017	Defaultvalue for Devicename changed, Multicast-address selection changed	MDT_KP_IP_Router_Interface_02_V11a.knxprod
v1.0	11.04.2016	Initial	MDT_KP_IP_Interface_Router_V10.knxprod

Database-version (ETS)	Date	Database changes	Database-Filename
v1.0c (Email)	07.05.2019	Name of product changed for serie 03 (secure)	MDT_KP_SCN_02_03_Email_Function_IP_Router_Interface_V10c.knxprod
v1.0b (Email)	20.04.2016	Applicationname changed	MDT_KP_IP_Router_Interface_02_Email_V10b.knxprod
v1.0a (Email)	29.11.2015	Default name of device changed	MDT_KP_IP_Router_Interface_02_Email_V10a.knxprod
v1.0 (Email)	10.11.2015	Initial	MDT_KP_IP_Router_Interface_02_Email_V10.knxprod

Firmware-version	Date	Hardware changes	Compatibility to databases
v1.0.14	27.04.2020	Adaption for email functionality	all
v1.0.13	02.03.2020	Optimization: DNS Handling	all
v1.0.12	04.12.2018	Bugfix: Status report Monday-Friday and Saturday-Sunday does not send out anything	alle
v1.0.11	27.11.2018	Changed standard smtp port	alle
v1.0.10	12.11.2018	DHCP timing for fritzbox improved, small improvements for E-Mail and Clock	alle
v1.0.9	08.06.2018	Bootloader Update	alle
v1.0.8	09.01.2018	Improved startup behaviour	all
v1.0.7	20.09.2017	Only SCN-IP100.02 (IP-Router): Bugfix: Manual fallback, Long-Frames from IP to TP	all
v1.0.6	13.07.2017	Changes for production	all
v1.0.5	28.06.2017	NTP-Server can be defined, Email-Configuration over HTTP-Post, Length of Email-Addresses increased to 90 characters, Read-Requests on Restart are now timed with 500ms delay	all
v1.0.3	30.11.2015	New button for setting of Tunneling-Adresses, Bugfix: Webinterface not accessable after some time	all
v1.0.2	03.11.2015	Initial	all

Note: The Hardwareversion can be found on the housing.

Note: The database-version (Program Version) can be found in ETS.